## 1税率変更当日の流れ(注意事項)

1. 消費税率変更当日の流れ

※ レジノートを単体(1台)で使用している場合は、親POSの処理のみを行って下さい。



- ※1 店舗が月末締めでない場合は、月次締めは行わずに消費税設定変更に進みます。
- ※2 消費税設定変更は、親機のみで行います。 親機の月次締め後(月末締めの場合)に消費税設定変更を行います。 消費税設定の変更が終わるまで、翌日のレジ開始は行わないで下さい。
- ※3 子機の翌日レジ開始は、親機のレジ開始が完全に終了してから行って下さい。 「レジ開始項目設定」を開いた瞬間からレジ開始が始まってしまいます。 親機のレジ開始が完了するまでは、メニューを開かないで下さい。

## 2 レジノート消費税設定の変更(親機)

## く注意事項>

## 以下の作業は、「月次締め後」から「翌日のレジ開始」までの間に行います。 作業が終わるまでは翌日のレジ開始を行わないで下さい。

- 1. レジノートを起動します。
- 2. 「設定メニュー」ボタンを押します。

「売上消費税設定」ボタンを押します。

●【レジノートプロ】ぐるめ E:ファイル E編集 Q:オブション 比ヘルプ		_6×
No. 7業務メニュー	No. 1 7. 設定2	CELA SYSTEM
1. 日常メニュー	01.店舗情報設定	11. 売上消費税設定
2. 仕入/発注	02.担当者登録/一覧表	12. 仕入消費税設定
	03.分類登録/一覧表	13.POSキーの設定
3. 月仄メニュー	04.商品属性登録	14.タッチテーブル登録
4. 商品メニュー	05.顧客属性登録	15.全店舗登録/一覧表
5. 顧客メニュー	06. 仕入先属性登録	
6 買掛メニュー	07.担当者属性登録	17.オーダー属性登録
0. 頁面外二二	08.顧客ランク設定	18.テーブル登録
7.設定メニュー	09.客 層 設 定	
8. 拡張メニュー	10.入出金摘要登録	20.0ESメニュー登録
9. メンテナンス		
10.終了		⅂ℾ⅃ℿℰ⅋℗
実行: 【レジノートブロ】	user	🚞 😍 А般 😂 🥔 😰 🛤 🗧

「税率設定」の「8.00」と入力されている項目に、「10」と入力します。
キーボードの「Enter」もしくは「預り/現計」キーを押します。

「登録」ボタンを押します。

📓 🛿 RegiNote 🕽	Pro.		
F:ファイル E:編集	O:オプション H:ヘルプ		
	劳	已上 泪 費 柷 設 定	
_	<u>課税方法の選択</u>	<u>税率設定</u>	税区分
	<mark>─1</mark> 0:→ 律		2 1:非課税
	1:商品別	(8.00 %)	2:外 税
			3:内 税
-			
345 1	日本に弱変があき根本 人名		ミニ 熱 ウェ オノ ポ キャ
181 a	首毎に 枕 伞が 建つ 場合、 しゃ		時に設定してくたさい。
Г	計算区分	<u> 端 教 金 額</u> ————	<u> </u>
	0:伝票単位	0 0: 1円	┃ 0:切り捨て
	1:行 単 位	1: 10円	1:切り上げ
		2:100円	2:四捨五入
		II	·
		登録	取消 終了

2ページ

4. 「仕入消費税設定」ボタンを押します。

E7ァイル E編集 Qオプジョン 止ヘルプ		
No. 7 業務メニュー	No.1 7.設定2	CELA SYSTEM
1. 日常メニュー	01.店舖情報設定	11. 売上消費税設定
2. 仕入/発注	02.担当者登録/一覧表	12. 仕入消費税設定
- 日本ノー .	03.分類登録/一覧表	13.POSキーの設定
3. ЛКУ-1-	04.商品属性登録	14.タッチテーブル登録
4. 商品メニュー	05.顧客属性登録	15.全店舗登録/一覧表
5. 顧客メニュー	06.仕入先属性登録	
	07.担当者属性登録	17.オーダー属性登録
	08.顧客ランク設定	18.テーブル登録
7.設定メニュー	09.客 層 設 定	
8. 拡張メニュー	10.入出金摘要登録	20.0ESメニュー登録
9. メンテナンス		
10.終了		- <b> </b> 72 ല≪ತಿळ
」 実行: 【レジノートブロ】	user	🚃 🌒 A 般 😚 🥔 🛛 🛤

5. 「税率設定」の「8.00」と入力されている項目に、「10」と入力します。 キーボードの「Enter」もしくは「預り/現計」キーを押します。

:ファイル E:編集 O:オプション H:ヘルプ		
	仕 入 消 費 税 設 定	
<u>課税方法の選択</u> 「」 0:→ 律 1:商品別	税率設定 ( <u>8.00</u> %)	<u>税区分</u> 「2 1:非課税 2:外税 3:内税
<u>計算区分</u> []] 0:伝票単位	<u> </u>	<u> 満数処理</u>   12:01:切り捨て
1:行 単 位	1: 10円 2:100円	1:切り上げ 2:四捨五入
	登録	取消 終了

「登録」ボタンを押します。

→→→→→→→→→→ 以上でレジノート消費税設定の変更は完了です。

パソコンPOSシステム レジノートプロぐるめ 消費税率変更マニュアル(8-10)

2014年6月25日 第1版発行 本マニュアルの無断転載を禁じます。

開発元 株式会社 テクノネットワーク/発行元 株式会社 テクノネットワーク 所在地 静岡県沼津市下香貫下障子3153-6